

# 사생실 컴퓨터의 IP주소 및 사용설명

## 1. 개인 PC 인터넷 연결 방법

기숙사 내에서 개인 PC에 인터넷 이용을 하려면 PC에 랜선 연결 및 IP주소 등록이 반드시 필요합니다.

랜선 및 IP주소는 운영실에서 배정받은 후, 랜선은 책상 아래 벽면에 있는 랜 단자함에 꽂아 PC와 연결하고 PC에는 IP주소를 입력합니다.

\* 다음 순서대로 PC에 설정해 주세요.

<b>WINDOW XP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 바탕화면에서 “시작” 클릭</li> <li>▶ “설정” 클릭 ▶ “제어판” 클릭 ▶ “네트워크 연결” 클릭</li> <li>▶ “로컬영역 연결” 클릭</li> <li>▶ “속성” 클릭</li> <li>▶ 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 더블 클릭</li> <li>▶ “인터넷 프로토콜 등록정보” 창이 뜨면 <b>운영실에서 배정한 IP주소 및 기타 번호</b>를 입력</li> <li>▶ “확인” 누름</li> </ul> <p>@게이트웨이 : 210.125.95.1 또는 210.125.91.1          IP 끝번호가 95.** 이면 게이트웨이 210.125.95.1          IP 끝번호가 91.** 이면 게이트웨이 210.125.91.1</p> <p>@기본설정 DNS 서버 : 210.125.88.1          @보조 DNS 서버 : 168.126.63.1          서브넷 마스크 : 255.255.255.0</p>
<b>WINDOW VISTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 바탕화면에서 “시작” 클릭</li> <li>▶ “제어판” 클릭 ▶ “네트워크 및 공유센터” 클릭</li> <li>▶ “네트워크 연결관리” 클릭</li> <li>▶ “로컬” ▶ “속성” ▶ “계속” ▶ 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)</li> </ul>
<b>WINDOW 8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 바탕화면에서 “시작” 클릭</li> <li>▶ “설정” 클릭 ▶ “제어판” 클릭 ▶ “네트워크 연결” 클릭</li> <li>▶ “로컬영역 연결” 클릭</li> <li>▶ “속성” 클릭</li> <li>▶ 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 더블 클릭</li> <li>▶ “인터넷 프로토콜 등록정보” 창이 뜨면 <b>운영실에서 배정한 IP주소 및 기타 번호</b>를 입력</li> <li>▶ “확인” 누름</li> </ul> <p>@게이트웨이 : 210.125.95.1          @기본설정 DNS 서버 : 210.125.88.1          서브넷 마스크 : 255.255.255.0</p>

## 2. 유의사항

1) 같은 IP주소 사용 시 충돌하여 인터넷 사용이 불가능해지므로 **반드시 배정된 IP주소를 사용하시기 바랍니다.**

2) **P2P프로그램이나 유해사이트 사용 시 기숙사 전체로 바이러스가 퍼질 위험**이 있으니 사용하지 말아주시기 바랍니다.