네트워크 IP 설정 방법

Ŧ

1. 실행 프로그램 열기 (또는 키보드 자판 윈도우 키 + R키)

왼쪽 하단에 돋보기 모양 클릭

실행 프로그램 열기

모두 앱 문서 웹 더보기▼		<i>₽</i> ···
가장 정확		
· 실행 앱		
설정		실행
🕟 자동 실행 켜기/끄기	>	앱
	>	
(b) 자동 실행 기본값 선택	>	다 열기
전 백그라운드에서 실행할 수 있는 앱 선택	>	🗋 파일 위치 열기
		- 시작 화면에 고정
웹 검색		-친 작업 표시줄에 고정

2. ncpa.cpl 열기

💷 실행	×
	프로그램, 폴더, 문서, 또는 인터넷 주소를 입력하여 해당 항 목을 열 수 있습니다.
열기(<u>0</u>):	ncpa.cpl ~
	확인 취소 찾아보기(<u>B</u>)

3.이더넷 네트워크(Realtek PCle GBE) 우클릭 후 속성



2개 항목

4.인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 더블 클릭 5.다음 IP 주소 사용, 다음 DNS 서버 주소 사용 클릭

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 문의해야 합니다.	지원하면 IP 네트워크 관	설정 난리지	이 자동 바에게 -	으로 힐 적절한	'당되도록 P 설정값월
○자동으로 IP 주소 받기(O)					
◉ 다음 IP 주소 사용(S):					
IP 주소(i):		4	34	23	
서브넷 마스크(U):		÷	(e)	8	
기본 게이트웨이(D):		(2)	107	2	1
○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기	(B)				
◉ 다음 DNS 서버 주소 <mark>사</mark> 용(E):					
기본 설정 DNS 서버(P):		13	1. 19	2	
보조 DNS 서버(A):		9	80	8	
·····································				ĩ	770

6.할당 받은 주소 입력 7.네트워크 연결창 확인 눌러서 적용